

Date de l` événement: 13-06-2024

Objet: Nouveau mode de transport (processus de décongélation)
framboise et mûre longues canes Van den Elzen Plants (VDE Plants)



Chère relation,

Ces dernières années, à notre avis, un certain nombre de choses ne sont pas déroulées de manière optimale dans la livraison et la plantation de framboisiers et de mûres. Le point d'attention le plus important que nous observons est le dégel des plantes dans des conditions moins qu` idéales, ce qui entraîner une réduction de la germination de vos canes.

Appelez par e-mail: logistics@vandenelzenplants.com

Le plantes doivent être appelées 7 jours avant la livraison par e-mail avec les informations suivantes:

1. Nom entreprise, numéro client et numéro de commande
2. Variété, classement et nombre de pots
3. Date de livraison prévue
4. Adresse de livraison
5. Choix de transport
 - Transport personnelle (le chargement avec un camion non réfrigérée est au seul risque du client)
 - Transport de VDE installation, transport à température contrôlée
6. Choix les méthode:
 - **Option A**, appeler et pour plantation direct
 - **Option B**, auto- réfrigérante
7. Les modifications ne sont pas possibles après appel.

Option A : Appel pour la plantation directe, méthode:

- VDE Plants enlèvera immédiatement le plastique sur le dessus et le film sur les côtes après l` étalement hors de l` entrepôt frigorifique, l` étalement a lieu au maximum 3 jours avant la livraison;
 - Le document de transport indique toujours: température 5-12 degrés.
- » Lorsque les bourgeons de la plante montrent une certaine activité, cela n` interfère pas avec la croissance de la plante.

Option B: Refroidissement de l` appel vous-même, méthode:

- Chargement directement à partir de l` entrepôt frigorifique;
- Température de transport 0 degrés Celsius (nous ne transportons pas en dessous de zéro en raison du risque de dommages causés par la réfrigération);
- La température est clairement indique sur le document de transport;
- Le température frigorifique à partir de huit palettes;
- L` auto-refroidissement signifie une franchise à 100%.

Conseils de décongélation pour le choix B:

1. Retirez les plantes de réfrigérateur pour les décongeler 3 à 7 jours avant la plantation en prenant les mesures suivantes:
 - Immédiatement après être sorti de l` entrepôt frigorifique, **retirez tout le plastique sur le dessus et sur côtes;**
 - Laissez les plantes décongeler dans l` entrepôt frigorifique ou dans un entrepôt à une température comprise entre 5 et 18 degrés Celsius, toujours à l` abri du soleil!
 2. Lorsque le pot est complètement décongelé, les plantes peuvent être plantées.
- » Lorsque les bourgeons de la plante montrent une certaine activité, cela n` interfère pas avec la croissance de la plante.

Nous vous souhaitons une bonne culture,

Equipe Van den Elzen Plants